



Certificato sito ordings.it



Sicurezza su https da chrome su ordings.it



Come dire a Google che un sito è sicuro?

La sigla **HTTPS** è l'acronimo di HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer, ovvero la comunicazione dei dati con una connessione criptata.

Per vedere se un sito ha il protocollo https basta evidenziare l'URL e vedere se quest'ultimo comincia proprio con https e se, quindi, di conseguenza, ha una sorta di lucchetto. Ce ne sarebbero anche altri di suggerimenti ma basta seguire questi e, salvo complicazioni, si è al sicuro!

Come dire a Chrome che un sito è sicuro?

Modificare le impostazioni relative a un sito specifico

1. Apri **Chrome** sul computer.
 2. Visita **un sito**.
 3. A sinistra dell'indirizzo web, fai clic sull'icona che preferisci: Blocca. Informazioni. Pericolo.
 4. Fai clic **su** Impostazioni **sito**.
 5. Modifica l'impostazione di **un'**autorizzazione.
- E in più

Fastweb, Tim, Wind e Vodafone bloccano i siti web,

Qualunque sia il motivo del perché, Fastweb, Tim, Vodafone, Wind e altri provider bloccano l'accesso ad alcuni siti web, c'è la soluzione. Ci sono **diversi modi per aggirare i blocchi dei provider** e poter accedere ai siti web, ma prima di metterli in atto, devi essere sicuro che il sito web sia online e sicuro.

Aggirare il blocco di Fastweb, Tim, Wind e Vodafone modificando i DNS

Spiegato in parole molto semplici, **il DNS è un sistema utilizzato dai provider per tradurre il nome di un sito web nel suo IP.** Nella maggior parte dei casi il blocco dei provider viene attuato proprio a livello di DNS. Utilizzando un **DNS diverso da quello del provider** puoi aggirare il blocco e accedere al sito.


Ci sono diversi DNS gratuiti che si possono utilizzare al posto di quelli del provider come ad esempio i **DNS di Google** (8.8.8.8 e 8.8.4.4) e i **DNS di Cloudflare** (1.1.1.1 e 1.0.0.1). Ci sono due modi per forzare un pc o un dispositivo a usare un determinato DNS: **configurarlo nella scheda di rete** o configurarlo **sul modem/router usato per accedere a Internet.**

Configurare i DNS sulla scheda di rete del pc

Puoi forzare il tuo computer a usare DNS diversi da quelli del provider andandoli a configurare nella scheda di rete. Per farlo su un computer Windows procedi in questo modo.

1. Vai in **Impostazioni**.
2. Spostati in **Rete e Internet**.
3. Scorri verso il basso e clicca su **Centro connessione di rete e condivisione**.
4. Clicca su **Modifica impostazioni scheda**.
5. Dalla finestra che si apre clicca col tasto destro sulla scheda di rete che usi per collegarti al modem/router e seleziona **Proprietà**.
6. Seleziona la voce **Protocollo Internet versione 4** e clicca su **Proprietà**.
7. Abilita l'opzione **Utilizza i seguenti indirizzi server DNS**.

8. In **Server DNS preferito** e in **Server DNS alternativo** inserisci i DNS che vuoi utilizzare al posto di quelli del provider. Per usare i DNS di Google devi scrivere rispettivamente **8.8.8.8.** e **8.8.4.4.**



9. Clicca su **OK** ed esci.

Per la cronaca.... Problemi di accesso non sicuro anche su Siti come:


<https://www.perlapa.gov.it/> (del dipartimento funzione pubblica) sito del sistema di banche dati PerlaPA

<https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/> (Autorità nazionale anticorruzione)

e in più è capitato lo scorso anno:




Cookie



GUIDA VELOCE x Cancellare cache browser:

In Chrome

1. Apri Chrome sul computer.
 2. Fai clic su Altro. in alto a destra.
 3. Fai clic su Altri strumenti. ...
 4. Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. ...
 5. Seleziona le caselle relative alle opzioni "Cookie e altri dati dei siti" e "Immagini e file memorizzati nella **cache**".
 6. Fai clic su Cancella dati.
- In alternativa, potete anche usare la combinazione di tasti di scelta rapida: CTRL + SHIFT + DEL. Chrome aprirà una nuova scheda con una finestra di popup intitolata **Cancella Dati di Navigazione**. Assicuratevi che sia selezionata solo la casella **Immagini e file nella cache**. È possibile cancellare la cronologia di navigazione o optare per una pulizia più approfondita della cache, includendo i cookie e altri dati del sito.



Cancellare la Cache in Mozilla Firefox

Per svuotare la cache del browser in [Mozilla Firefox](#), cominciate cliccando sull'icona Hamburger in alto a destra e selezionando **Cronologia**.

Nel menu che appare, selezionate **Cancella la cronologia recente...**

È anche possibile accedere al menu utilizzando la scorciatoia: **CTRL + SHIFT + DEL**. Firefox aprirà un popup. Nel menu a tendina **Intervallo di tempo da cancellare**, selezionate l'opzione **Cache** e qualsiasi altra cosa che volete rimuovere dai file salvati del vostro browser. Avete opzioni per rimuovere la cronologia di navigazione, i cookie, la cronologia delle ricerche, le impostazioni del sito e i dati del sito web offline.

Cancellare la Cache in Safari

Per cancellare la cache del browser [Safari](#), avete diverse opzioni. Se volete cancellare l'intera cronologia di navigazione (compresi i cookie e i dati dei siti web), potete seguire l'approccio diretto e andare semplicemente su **Safari > Clear History**:

Si apre una finestra di popup dove potrete scegliere il periodo di tempo per la cancellazione dei dati della cache. Come con la maggior parte dei browser, potete scegliere l'ultima ora, qualche giorno, o forse l'intera cronologia.

Dopo di che, cliccate sul pulsante **Cancella cronologia** per finire. Questo elimina i cookie dalla cache di Safari, la cronologia del browser e i dati del sito.

Cancellare la Cache in Brave Browser

Brave Browser permette di eliminare la cronologia del browser e altri elementi della cache come immagini, file e cookie in modo molto semplice. Brave offre anche un maggiore controllo sui cookie, essendo un browser orientato alla privacy. Ad esempio, è possibile bloccare tutti i cookie di terze parti o scegliere di bloccare o ammettere URL specifici.

Per cancellare la cache in Brave, fate clic sul pulsante **Personalizza e controlla Brave** in alto a destra. Lo riconoscete come pulsante hamburger con tre linee orizzontali sovrapposte.

Questo mostra un menu con un bel po' di opzioni.

Cercate e seleziona la voce **Impostazioni** per continuare.

Ci sono diversi modi per arrivare alla sezione dove è possibile cancellare la cache nella pagina **Impostazioni** di Brave.

Per prima cosa, è possibile fare clic sul pulsante **Cronologia** nel menu **Impostazioni**.

Questa pagina mostra la vostra intera cronologia di visualizzazione di Brave Browser.

Sul lato sinistro, fate clic sul link **Cancella dati di navigazione**.

In alternativa alla scheda **Cronologia**, potete andare direttamente alla voce **Sicurezza e Privacy** nella pagina principale delle **Impostazioni**.

Poi fate clic su **Cancella dati di navigazione**.

Cancellare la Cache di Internet Explorer

Per cancellare la cache del browser per Internet Explorer, iniziate cliccando sull'icona **Ingranaggio** in alto a destra per accedere al menu Strumenti. Poi cercate **Sicurezza** e selezionate **Elimina cronologia di navigazione...** dal sottomenu:

Potete anche accedere al menu usando la scorciatoia CTRL + SHIFT + DEL. Internet Explorer aprirà un popup. Selezionate la casella File temporanei di Internet e file del sito web per evitare di cancellare informazioni importanti. Poi fate clic sul pulsante Elimina in basso:

Cancellare la Cache di Microsoft Edge

Per cancellare la cache del browser in [Microsoft Edge](#), fate clic sull'icona dei tre puntini in alto a destra della finestra del browser.

Scegliete **Cronologia**.

Un nuovo modulo di cronologia mostra i siti web visitati più di recente. All'interno di questo modulo, dovrete vedere un'altra icona a tre puntini. Cliccateci su.

Nel menu a tendina risultante, scegliete **Cancella i dati di navigazione**

Microsoft Edge aprirà una finestra **Cancella i dati di navigazione**. Potete spuntare i seguenti elementi da includere nella cancellazione:

- Cronologia esplorazioni.
- Cronologia download.
- Cookie e altri dati del sito.
- Immagini e file memorizzati nella cache.

La cosa bella di Microsoft Edge è che mostra informazioni quantitative come il numero di elementi della cronologia di navigazione che verranno eliminati se si cancella la cache. È anche possibile visualizzare quanto spazio si può liberare dalla cancellazione della cache.

Scorrete l'elenco per vedere altre tre opzioni di cancellazione dei dati. Queste di default non sono spuntate, quindi dovrete contrassegnarle voi stessi se volete ripulire le password, i dati dei moduli a riempimento automatico e le autorizzazioni del sito.

Fatta la vostra selezione, passa al campo **Intervallo di tempo** per stabilire quanto indietro nel tempo volete andare per cancellare la cache.

Per l'ultimo passo, cliccate sul pulsante **Cancella ora**. Questo è il modo più semplice per cancellare la cache del browser in Microsoft Edge!

Per essere più specifici con la cancellazione della cache di Edge, selezionate l'icona dei tre punti nell'angolo in alto a destra, quindi scegliete **Impostazioni**.

Andate alla scheda **Privacy, Ricerca e Servizi**.

La prima opzione è **Cancella ora i dati di navigazione**, che offre un pulsante **Scegli cosa cancellare** e vi manda alla finestra di popup di cui abbiamo parlato sopra con le caselle di controllo. È solo un percorso diverso.

Potreste anche dare un'occhiata alla scheda **Scegli cosa cancellare ogni volta che chiudi il browser**. In questo modo, potrete cancellare automaticamente la cache degli elementi non necessari dopo la chiusura di Edge; forse preferite che la cronologia del browser, i cookie o le informazioni di login non vengano salvate ogni volta.

Cancellare la Cache di Opera

Per cancellare la cache del browser in [Opera](#), cliccate sull'icona **Cronologia** nel menu laterale in basso a sinistra. Assomiglia ad un piccolo orologio.

Una nuova finestra in sovrapposizione scorre nella cornice, con un elenco di siti web chiusi di recente e una barra di ricerca per individuare istanze specifiche all'interno del registro della cronologia.

Quello che state cercando è il pulsante **Elimina dati della navigazione**. Cliccate su questo pulsante.

Opera vi manda al modulo **Elimina dati della navigazione**, mostrandovi automaticamente la scheda **Di base**. Qui potete selezionare o deselezionare le voci da cancellare dalla cache, come la cronologia di navigazione, i cookie e altri dati del sito e le immagini e i file nella cache.

Potrete scegliere un intervallo di tempo che va dall'intera storia ad alcune ore o solo giorni.

Per finire il lavoro, cliccate sul pulsante **Cancella dati**

Questo è il modo più veloce per cancellare la cache del browser Opera, ma tecnicamente non è la soluzione più completa.

Ci sono ancora altri dati memorizzati nella cache, principalmente dati che sono generalmente considerati più importanti per l'utente. Per questo Opera non consiglia immediatamente alle persone di cancellare cose come i dati di utilizzo delle notizie o i dati di autoriempimento dei moduli.

Tuttavia, potreste decidere di rimuovere tutto dalla cache. In questo caso, scegliete la scheda **Avanzate**.

Appaiono diverse nuove caselle di controllo, tra cui una per cancellare la **Storia dei trasferimenti** e un'altra per cancellare i **Dati sull'uso delle notizie**.

Più in basso, troverete altre caselle di controllo per la rimozione di dati come password, dati di accesso, dati per l'autocompletamento dei moduli, impostazioni del sito e dati app in hosting.

Scegliete gli elementi che volete rimuovere dalla cache, poi cliccate sul pulsante **Cancella dati**.